

高島市電子入札システム

ご利用までの流れ

目次

1. 電子入札システムについて ……2
2. ご利用までの流れ ……4
3. 利用者登録手順 ……18
4. 指名競争入札操作手順 ……41
5. 受注希望型指名競争入札操作手順 ……119
6. よくある質問・問合せ先 ……161

1. 電子入札システムについて

(1) 電子入札システム運用時間

【システムの運用時間】

電子入札システム : 平日 8時30分～20時00分まで

入札情報公開システム: 平日 6時00分～23時00分まで

※土日・祝日・年末年始を除く

1. 電子入札システムについて

(2) 入札情報公開方法について

- 入札に係る発注情報、入札結果情報等は
入札情報公開システムに掲載されます。
- 入札条件等は、入札情報公開システムにて発注情報を確認下さい。

入札情報公開システムの運用時間は平日 6時00分～23時00分までです。
これまで、発注情報等は高島市ホームページで24時間閲覧可能でしたが
上記以外の時間帯および土日・祝日・年末年始は閲覧できませんので
ご注意ください。

2. ご利用までの流れ

電子入札のご利用にあたり、必要な準備をご説明します。

**電子入札システムを初めてご利用になる方
1～6までの全ての準備と設定が必要です。**

1. 通信回線の確認
2. 必要なパソコンとソフトウェア
3. ICカードの購入
4. ICカードリーダーのインストール
5. java.policyファイルの設定
6. 利用者登録

2. ご利用までの流れ

国土交通省等他団体の電子入札コアシステムを既にご利用されている方

「1. 通信回線の確認」

「5. java.policyファイルの設定」

「6. 利用者登録」の設定が必要です。

他団体の電子入札システムを既にご利用されている方
ご利用の認証局へ設定情報をご確認願います。

2.1 通信回線の確認

電子入札に参加するにあたり、LDAPという通信プロトコルが必要です。

セキュリティ設定が厳しい環境では、LDAPを使えない場合も考えられるため、社内ネットワーク管理者、又はご利用のプロバイダへのご確認をお願いします。

2. 2 必要なパソコンとソフトウェア

お持ちのパソコン(ハードウェア・ソフトウェア)が電子入札システムの推奨仕様と適合しているパソコンを準備していただきます。また、必要に応じてポップアップブロックの解除を行ってください。

(1) ハードウェア

項目	要件
CPU	OSの種類により要件が異なります。 ①Windows Vista／Windows7の場合 Core 2 Duo 1.0GHz同等以上推奨 ②Windows 8.1／Windows10の場合 Intel Core i5 3.1GHz同等以上推奨
メモリ	OSの種類により要件が異なります。 ①Windows Vista／Windows7の場合 1.0GB以上推奨 ②Windows8.1／Windows10の場合 2.0GB以上推奨
HDD	1ドライブの空き容量が、1GB以上
グラフィック プロセッサ(GPU)	WDDM対応グラフィックプロセッサ(VRAM128MB以上)推奨
ポート	ICカードリーダライタが接続できること
ディスプレイ解像度	1,024×768ピクセル(XGA)以上

(2)ソフトウェア

項目	要件
OS (基本ソフト)	<p>以下の何れかのOSであること。</p> <ul style="list-style-type: none">①Windows Vista Business SP2 (32bit版)②Windows 7 Home Premium/ Professional SP1(32bit版/64bit版)③Windows8.1エディションなし、Pro (32bit版/64bit版)④Windows10 Home/Pro (32bit版/64bit版)
ブラウザ	<p>OSの種類により対応しているブラウザのバージョンが異なります。</p> <ul style="list-style-type: none">①Windows Vistaの場合 Internet Explorer 9②Windows 7/ Windows8.1/ Windows10の場合 Internet Explorer 11 <p>※Internet Explorerは32 bit版をご利用ください。 ※Windows 8.1はデスクトップ版のInternet Explorerのみサポート対象となります。 ※Windows 10に搭載されているMicrosoft Edgeは使用することができません。 ※Internet Explorer以外のブラウザ(Chrome、Firefox等)には対応しておりません。</p>

(2) ソフトウェア

項目	要件
電子入札システム 関連ソフト	電子入札コアシステム対応認証局より提供されます。
JAVA	電子入札コアシステム対応認証局が提供または指定するJAVAソフトをインストールしてください。 ※本サービスはJRE8update71までの対応となります。

(3) インターネット回線

項目	要件
回線速度	ADSL 1.5Mbps以上を推奨
電子メール	電子メールが送受信できる環境であること
プロトコル	下記のプロトコルによる通信が可能なこと ・HTTP:Hyper Text Transfer Protocol ・HTTPS:Hyper Text Transfer Protocol Security ・LDAP:Lightweight Directory Access Protocol

(4) その他

項目	要件
使用するWindowsユーザ名	2バイト文字(※)を使用していないこと。 ※2バイト文字:全角文字のこと。
使用するWindowsネットワークのドメイン名	
JAVAインストール時のユーザ名	
Internet Explorerの設定 ※本設定は、必ず行ってください。	電子入札システムを利用するにあたり、Internet Explorerの設定が必要になります。設定方法については、 「Internet Explorerの設定」 をご確認ください。
使用フォントに関する設定	電子入札システムで文字を正常に表示するためにはJIS2004使用制限に関する設定が必要となります。設定方法については、 「使用フォントに関する設定」 をご確認ください。

(5) 各設定方法

※1: セキュリティに関する設定方法

以下の手順にて、**信頼済みサイト**への登録を行ってください。

- ①「Internet Explorer」を起動する。
- ②「ツール」メニューより「インターネット オプション」を選択する。
- ③「セキュリティ」タブの「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックする。
- ④「次のWebサイトをゾーンに追加する」に以下のURLを入力し「追加」ボタンをクリックする。
<https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/>
<https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/>
- ⑤「OK」ボタンをクリックし「インターネットオプション」画面の「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックする。
- ⑥「ポップアップブロックの使用」を「無効にする」に変更する。
「OK」ボタンをクリックし各設定画面を閉じる。

信頼済みサイトの登録を行わないと、内訳書の添付等の操作が不安定になります。

•※2:互換表示に関する設定

•以下の手順にて互換表示の設定を行ってください。

•①「Internet Explorer」を起動する。

•②「ツール」メニューより「互換表示設定」を選択する。

•③「追加するWebサイト」の欄に以下を入力し、「追加」ボタンをクリックする。

fwd.ne.jp

•④「互換表示に追加したWebサイト」内に入力したアドレスがあること確認する。

•⑤「閉じる」を押して設定画面を閉じる。

ブラウザの設定を行わないと、画面表示が崩れる可能性があります。

※3:使用フォントに関する設定方法

以下の手順にて、フォントの設定を行ってください。

・Windows Vista／Windows 7の場合

①JIS90フォントパッケージをインストールする。

<http://support.microsoft.com/kb/927490/ja>

②IMEプロパティを開く。

③[変換]タブを押下する。

④[変換文字制限]ボタンを押下する。

⑤「JIS X 0208文字で構成された単語/文字のみ変換候補に表示する」にチェックを入れる。

・Windows 8.1／Windows 10の場合

①IMEプロパティを開く。

②[詳細設定]ボタンを押下する。

③[変換]タブを押下する。

④[詳細設定] ボタンを押下する。

⑤「JIS X 0208 で構成された文字のみ変換候補に表示する」にチェックを入れる。

フォントの設定を行わないと、文字化けの可能性があります。

2. 3 ICカードの購入

電子入札システムをご利用いただくためには、競争入札参加資格者(工事)(委託)に登録されている代表者(受任者を登録されている場合は受任者)名義のICカードが必要です。

対応のICカードをお持ちでない方は電子入札コアシステム対応の認証局よりご購入ください。ICカードのお申し込みから取得まではおよそ2週間～1ヶ月ほどかかります。

新規の証明書(ICカード)を発行している認証局

株式会社NTTネオメイト(旧株式会社NTTアプリエ)(e-ProbatioPS2)			
URL	http://www.e-probatio.com/	E-mail	ninshou@e-probatio.com
TEL	0120-851-240(フリーダイヤル)	FAX	06-6348-1016
ジャパネット株式会社			
URL	http://www.japannet.jp/	E-mail	japannet.info@mind.co.jp
TEL	03-3265-9256	FAX	03-5276-6426
株式会社帝国データバンク			
URL	http://www.tdb.co.jp/typeA/	E-mail	certinfo@mail.tdb.co.jp
TEL	0570-011999(ナビダイヤル)	FAX	03-5775-3128
東北インフォメーション・システムズ株式会社			
URL	https://www.toinx.net/ebs/info.html	E-mail	toinx.cert@toinx.co.jp
TEL	022-799-5566	FAX	022-799-5565
日本電子認証株式会社			
URL	http://www.ninsho.co.jp/aosign/	E-mail	ホームページの「お問い合わせ」から送信してください。
TEL	0120-714-240(フリーダイヤル)	FAX	03-5148-5695

2. 4 ICカードリーダーのインストール

ICカード、ICカードリーダーが認証局より届きましたら、付属の設定マニュアルに沿って、ICカードリーダーのインストールを行ってください。インストール方法に関するお問い合わせはICカードを購入した各認証局までお願いします。インストールに不備があった場合、電子入札システムを操作する際にデバイスエラーが発生する可能性があります。エラーが発生した場合は、認証局にICカードリーダーの設定を再度確認してください。

JAVAが複数バージョンインストールされていると動作が不安定になります。

2. 5 java.policyファイルの設定

電子入札システムをご利用いただくために、java環境ファイル『java.policy』を更新する必要があります。(Java.poloccyとはご利用のパソコンと認証局を接続するために必要な情報を設定するファイルです。)認証局から送付される設定マニュアルに従い、以下URLを設定してください。設定を行うための『環境設定ツール』は各認証局によって、ICカードリーダーに添付、もしくはホームページよりダウンロード等で提供されています。詳細は各認証局にお問い合わせください。

<https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/CALS/>

※httpではなく、httpsです。お間違いにご注意ください。

2.6 利用者登録

電子入札システムから、電子入札の利用者登録を行ってください。利用者登録の詳細は、ダウンロードファイル「(2)利用者登録手順」をご覧ください。

※利用者登録が完了しましたら、電子入札システムをご利用できます。